

## Afdekken brandblaar

Slachtoffer wordt afgekort tot SO.

Stap:	Handeling:	Letten op:
1.	Stel het SO gerust	Stel je voor, meldt dat je EHBO hebt en vertel wat je gaat doen
2.	Koel gedurende minimaal 10 minuten met lauw stromend water, laat de blaren in takt!	Laat het water boven de brandblaar op de huid komen en niet op de blaar zelf, houdt het SO in de gaten. Trekt het SO het niet, dan even wachten en daarna opnieuw koelen.
3.	Controleer op sierraden	Deze verwijderen, bij voorkeur door het SO zelf, na afdoen geef de sierraden aan het SO.
4.	Verwijder GEEN vastzittende kleding.	
5.	Neem een Metallineverband of een niet verklevend gaasje	Dit dient groter te zijn dan de wond
6.	Open deze door de korte zijde, die iets openstaat van elkaar te verwijderen	Raak het gaasje dat de blaar gaat raken niet aan, aan de zijde die de blaar raakt
7.	Leg voorzichtig de zilverkleurige zijde op de blaar zonder kracht. Gebruik je een niet verklevend gaasje is er geen verschil in kleur	Eventueel het SO vragen dit verband op de plaats te houden
8.	Haal nu de rest van de verpakking weg zodat het kompres op de wond ligt.	
9.	Neem een elastischezwachtel	Formaat 6 of 8 cm.
10.	Wikkel deze zwachtel om het slanke gedeelte van de ledemaat waarop de blaar zit.	Minimaal 2 slagen zodat het verband op de plaats blijft.
11.	Wikkel heel voorzichtig de zwachtel richting de blaar	Let erop dat het Metallineverband niet beweegt en ook niet de kanten naar beneden getrokken worden
12.	Wikkel de zwachtel heel ruim, extra ruimte mag rustig 10 cm zijn.	Let erop dat het Metallineverband niet beweegt en ook niet de kanten naar beneden getrokken worden
13.	Rond het zwachtelen af door voorbij de wond het verband wat strakker te draaien zodat het om het ledemaat blijft zitten	
14.	Ga met het SO naar arts voor deskundige hulp	

Versie 2017-01

JJEHBO – Voor al uw ehbo lessen!!